

Diskusi ICT



Bersama **FIRKHAN**
sembangict@yahoo.com

Kembalikan direktori *recycle bin*

Bagaimana untuk kembalikan semula *direktori Recycle Bin* yang dibuang secara tidak sengaja? *UTUSAN MALAYSIA*
23/12/2014

-Li, Shah Alam.

m/s : 10

Terima kasih. Direktori Recycle Bin boleh hilang sekiranya dibuang secara sengaja atau tidak sengaja. Direktori *Recycle Bin* ini juga boleh disembunyikan paparannya oleh sesetengah aplikasi pihak ketiga seperti Malware dan sebagainya.

Terdapat 5 cara untuk kembalikan semula direktori *Recycle Bin* ini:

1 Penggunaan konfigurasi paparan

- Klik kanan pada permukaan Desktop dan pilih Personalize. Pada bahagian kanan, klik pada menu Change desktop icon. Pilih kekotak semak *Recycle Bin* dan klik butang Apply.

2 Bina satu direktori dan

namakannya dengan :

Recycle bin.{645FF040-5081-101B-

9F08-00AA002F954E}

Seterusnya tekan butang Enter. Direktori tersebut akan bertukar menjadi direktori *Recyle Bin*.

3 Penggunaan Windows Registry -

Larikan aplikasi *Regedit*. Seterusnya pergi ke kekunci yang berikut:

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE\Microsoft\Windows

CurrentVersion\Explorer\Desktop

NameSpace

Klik kanan pada kekunci *registry* dan pilih Key. Masukkan satu nilai *{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}*. Seterusnya, klik pada kekunci baru yang dibuat dan dwi-klik pada *Default*. Pada kekotak dialog *Edit String*, taip *Recycle Bin*.

Nilai 0 akan memaparkan direktori *Recycle Bin* dan sebaliknya.

4 Penggunaan Group Policy -

Larikan aplikasi atau fail gpedit.msc. Pergi ke *User Configuration > Administrative Templates > Double-click Desktop*. Seterusnya dwi-klik pilihan *Remove Recycle Bin icon from the desktop* dan klik pada tab *Setting*.

Pilih pilihan *Disable or Not Configured*. Klik butang *Apply* atau *OK*.

5 Penggunaan Microsoft Fix It -

Pengguna Windows Vista atau Windows XP boleh muat turun dan menggunakan program *Microsoft Fix It 50210* di laman web **Microsoft**.

Selamat mencuba.